MIRACHEF
PUNTO DE VENTA PARA RESTAURANTES

Instalación en 3 pasos


MiraChef by Miratec · Para instalar el sistema sin conocimientos técnicos · Versión 1.6

Antes de empezar: todas las computadoras y tabletas conectadas al **mismo módem o WiFi** del restaurante (no el de invitados) · el archivo **Instalar-MiraChef.exe** en una USB o descargado · Windows 10 u 11.

1 La caja principal (la computadora que cobra y guarda la información)

1. Doble clic en **Instalar-MiraChef.exe**. Si sale "Windows protegió su PC": **Más información → Ejecutar de todas formas**. Luego toca **Sí**.
2. En "¿Qué va a ser esta computadora?" elige **Caja principal (servidor)** → **Continuar** → **Instalar**.
3. Al terminar, **anota el código para emparejar** que sale en grande y toca **Abrir MiraChef**.
4. Toca **Conectar**, escribe el nombre del negocio, tu nombre y un **PIN** de 4 números. Activa la prueba gratis o tu licencia.


✔ Desde ahora el TPV se abre solo cada vez que prendes esta computadora.



2 Otras computadoras (otra caja, cocina, kiosko, turnos)

1. Con la caja principal **prendida**, abre el **mismo instalador** en la otra computadora.
2. Elige qué será (Caja adicional, Comandero, Pantalla de cocina, Kiosko o Turnos) → **Continuar**.
3. El instalador **encuentra solo** la caja principal ("Encontré la caja principal"). Toca **Instalar**.
4. Toca **Abrir MiraChef**, escribe el **código para emparejar** y entra con tu PIN.

✔ Si tiene impresora instalada en Windows, el instalador pone solo el agente de impresión.



3 Tabletas y celulares (meseros, pantalla del cliente) · no se instala nada

1. Conecta la tableta o celular al **WiFi del restaurante**.
2. En la caja principal abre **Ajustes → Servidor del restaurante → Conectar más equipos**.
3. Toca qué será (**Comandero**, Pantalla cliente...) y **escanea el código QR** con la cámara de la tableta.
4. Se abre el TPV y se conecta solo. Entra con el PIN del mesero.

✔ Agrega el TPV a la pantalla de inicio (menú del navegador → "Agregar a pantalla principal") para abrirlo como una app.



⚠️ Si algo no funciona

- **"No encontré la caja principal"**: revisa que esté prendida y que las dos estén en el mismo módem o WiFi. Toca **Buscar otra vez**.
- **"Código incorrecto"**: el código está en la caja principal: Ajustes → Servidor del restaurante → Conectar más equipos.
- **"Ya están todos los equipos conectados"**: en Ajustes → Servidor del restaurante → Equipos conectados, quita uno que ya no uses.
- **El TPV se traba**: menú Inicio → Miratec → **Reiniciar MiraChef**.

💬 ¿Necesitas ayuda?

Miratec Soluciones Tecnológicas

WhatsApp 55 6328 6484

En el sistema: botón **? Ayuda** arriba de cada pantalla. En tableta, deja el dedo presionado sobre un botón para ver para qué sirve.

Manuales completos: menú Inicio → Miratec → Manuales.